

# VPN – připojení do sítě PA ČR

Návod pro zaměstnance a studenty Policejní akademie ČR v Praze k nastavení a používání VPN připojení. Obsahuje postupy pro připojení k VPN na operačních systémech Windows a macOS, včetně nastavení serveru, typu připojení, předsdíleného klíče a samotného připojení.

- [Připojení k VPN ve Windows](#)
- [Připojení k VPN v macOS](#)

# Připojení k VPN ve Windows

Určeno pro: zaměstnance a studenty PA ČR

Verze: 2.0


Datum vytvoření: 10. 2. 2026

Autor: Policejní akademie ČR - OIT


Tento návod popisuje nastavení a používání VPN připojení ve Windows. VPN slouží pro bezpečné připojení do sítě PA ČR mimo pracoviště.

## Postup nastavení VPN


1. V pravém dolním rohu klikněte na ikonu **\*\*monitoru s konektorem\*\***.




2. Zobrazí se nabídka. Klikněte na ozubené kolečko **\*\*Všechna nastavení\*\***.



3. V nastavení klikněte na položku **\*\*Síť a internet\*\***.



4. V nabídce klikněte na položku **\*\*VPN\*\***.



5. Klikněte na **\*\*Přidat připojení VPN\*\***.



6. V poli **\*\*Poskytovatel připojení VPN\*\*** zvolte možnost:

**\*\*Windows (předdefinované)\*\***

### Přidat připojení VPN

Poskytovatel připojení VPN

Windows (předdefinované) ▾

Název připojení

Název nebo adresa serveru

Typ sítě VPN

Automaticky ▾

Typ přihlašovacích údajů

Uživatelské jméno a heslo ▾

Uživatelské jméno (nepovinné)

Heslo (nepovinné)

Uložit Zrušit

7. Do pole **\*\*Název připojení\*\*** vložte:


**PACR**

8. Do pole **\*\*Název nebo adresa serveru\*\*** vložte:

**fw.polac.cz**

9. V poli **\*\*Typ sítě VPN\*\*** zvolte:

**\*\*L2TP/IPsec pomocí předsdíleného klíče\*\***




10. Pokud se nezobrazí nabídka pro zadání předsdíleného klíče, zkontrolujte, zda je správně nastaven typ sítě VPN.


11. Do pole **\*\*Předsdílený klíč\*\*** vložte přidělený klíč.

12. Zadejte své přihlašovací údaje k VPN.


Pokud chcete být při každém připojení znovu dotázáni na přihlašovací údaje, neponechávejte je v nastavení uložené.



13. Po vytvoření VPN připojení klikněte znovu v pravém dolním rohu na ikonu **\*\*monitoru s konektorem\*\***.



14. Klikněte na vámi vytvořené připojení VPN.



15. Klikněte na **\*\*Připojit\*\***.

Odpojení od VPN provedete stejným způsobem, pouze zvolíte možnost odpojení.



Název připojení může být například `PACR`.

Adresa VPN serveru je `fw.polac.cz`.

Typ připojení musí být nastaven na **\*\*L2TP/IPsec pomocí předsdíleného klíče\*\***.

Předsdílený klíč a přihlašovací údaje poskytuje OIT/Knihovna.

# Připojení k VPN v macOS

Určeno pro: zaměstnance a studenty PA ČR

Verze: 1.0


Datum vytvoření: 10. 2. 2026

Autor: Policejní akademie ČR - OIT


Tento návod popisuje nastavení a používání VPN připojení v operačním systému macOS. VPN slouží pro bezpečné připojení do sítě PA ČR mimo pracoviště.

## Postup nastavení VPN


1. Na spodní liště klikněte na ikonu **Nastavení systému**.



2. V nabídce klikněte na položku **VPN** a následně na ikonu +.



3. Zobrazí se nabídka pro výběr typu **VPN**. Vyberte možnost **L2TP přes IPSec**.



4. Do pole **Zobrazený název** vložte například:

**PACR**

5. Do pole **Adresa serveru** vložte:

**fw.polac.cz**

6. U ověření totožnosti počítače zvolte možnost **Sdílený tajný klíč** a vložte přidělený klíč.

7. Zadejte své přihlašovací údaje k **VPN**.

Pokud chcete být při každém připojení znovu dotázáni na přihlašovací údaje, neponechávejte je v nastavení uložené.

**L2TP přes IPSec**

Volby

TCP/IP

DNS

Proxy

Zobrazený název PACR

Konfigurace Výchozí

Adresa serveru fw.polac.cz

Název účtu Požadováno

Ověření totožnosti uživatele Heslo

Heslo


Ověření totožnosti počítače Sdílený tajný klíč

Sdílený tajný klíč Požadováno

Název skupiny Volitelné

Zrušit Vytvořit


8. Pro správnou funkci přejděte do části **Volby** a zapněte možnost **Posílat vše přes připojení VPN**.




9. Dále přejděte do části **Řádek nabídek**.




10. V nastavení **Řádku nabídek** klikněte na položku **VPN** a povolte její zobrazení v horní liště.



11. Ve vrchní liště klikněte na ikonu **VPN**.



12. Klikněte na možnost **Připojit: PACR**.



Odpojení od VPN provedete stejným způsobem, pouze zvolíte možnost odpojení.

Název připojení může být například PACR.

Adresa VPN serveru je fw.polac.cz.

Typ připojení musí být L2TP přes IPSec.

Pro správnou funkci je nutné zapnout možnost Posílat vše přes připojení VPN.

Sdílený tajný klíč a přihlašovací údaje poskytuje OIT/Knihovna.