

Připojení k VPN ve Windows

Určeno pro: zaměstnance a studenty PA ČR

Verze: 2.0


Datum vytvoření: 10. 2. 2026

Autor: Policejní akademie ČR - OIT


Tento návod popisuje nastavení a používání VPN připojení ve Windows. VPN slouží pro bezpečné připojení do sítě PA ČR mimo pracoviště.

Postup nastavení VPN


1. V pravém dolním rohu klikněte na ikonu ****monitoru s konektorem****.




2. Zobrazí se nabídka. Klikněte na ozubené kolečko ****Všechna nastavení****.



3. V nastavení klikněte na položku ****Sít a internet****.



4. V nabídce klikněte na položku ****VPN****.



5. Klikněte na ****Přidat připojení VPN****.



6. V poli ****Poskytovatel připojení VPN**** zvolte možnost:

****Windows (předdefinované)****

Přidat připojení VPN

Poskytovatel připojení VPN

Windows (předdefinované) ▾

Název připojení

Název nebo adresa serveru

Typ sítě VPN

Automaticky ▾

Typ přihlašovacích údajů

Uživatelské jméno a heslo ▾

Uživatelské jméno (nepovinné)

Heslo (nepovinné)

Uložit Zrušit

7. Do pole ****Název připojení**** vložte:


PACR

8. Do pole ****Název nebo adresa serveru**** vložte:

fw.polac.cz

9. V poli ****Typ sítě VPN**** zvolte:

****L2TP/IPsec pomocí předsdíleného klíče****




10. Pokud se nezobrazí nabídka pro zadání předsdíleného klíče, zkontrolujte, zda je správně nastaven typ sítě VPN.


11. Do pole ****Předsdílený klíč**** vložte přidělený klíč.

12. Zadejte své přihlašovací údaje k VPN.


Pokud chcete být při každém připojení znovu dotázáni na přihlašovací údaje, neponechávejte je v nastavení uložené.



13. Po vytvoření VPN připojení klikněte znovu v pravém dolním rohu na ikonu ****monitoru s konektorem****.



14. Klikněte na vámi vytvořené připojení VPN.



15. Klikněte na ****Připojit****.

Odpojení od VPN provedete stejným způsobem, pouze zvolíte možnost odpojení.



Název připojení může být například `PACR`.

Adresa VPN serveru je `fw.polac.cz`.

Typ připojení musí být nastaven na ****L2TP/IPsec pomocí předsdíleného klíče****.

Předsdílený klíč a přihlašovací údaje poskytuje OIT/Knihovna.

Revize č. 3

Vytvořeno 2026-06-22 12:56:38 UTC uživatelem Admin

Aktualizováno 2026-06-22 14:49:16 UTC uživatelem Jan Nejedlý